PŘÍPRAVA NA NASAZENÍ

Požadavky na instalaci SOFTPLUS

Před instalací připravte server a síť podle tohoto přehledu. Instalace pak proběhne vzdáleně a bez zbytečného čekání.

1 Server nebo počítač

Fyzický počítač / server

Minimální parametry

Procesor	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
RAM	16 GB
Disk	SSD 250 GB
Operační systém	Windows 10+ / Server 2022+

Doporučujeme ověřený počítač od TSS Group:
DCO PC RAID pro systémy SOFTPLUS →

Virtuální server

Minimální parametry funkčního VM

CPU	6 jader
RAM	16 GB
Disk	SSD 120 GB
Operační systém	Windows 10+ / Server 2022+

2 Připojení a síť

- **Vzdálený přístup** — TeamViewer, RustDesk nebo VPN
- **Internetové připojení** — připojení serveru k internetu
- **Povolené porty v síti** — požadované porty, dle potřeby i port-forwarding
- **Přístup ke stávajícímu řešení** — pro přípravu a provedení migrace dat
- **Statická IP adresa** — pokud se k serveru připojujete z lokální sítě
- **IP plán zařízení** — přehled stávajících zařízení v síti

3 Způsob instalace – vyberte jeden

A

Localhost

Systém běží přímo na serveru, bez internetové domény.

HTTP · bez certifikátu

B

IP adresa

Webové rozhraní otevřete v lokální síti zadáním IP adresy a portu.

HTTP · lokální síť

C

Lokální doména

Přístup v lokální síti přes doménu nastavenou ve vaší síti.

HTTP · lokální síť

D

Doména

Přístup odkudkoli přes internet zadáním adresy v prohlížeči.

HTTPS · wildcard SSL · single-domain SSL

U možnosti D si SSL certifikát zajišťuje zákazník sám po konzultaci s námi: **wildcard** (*.firma.cz) nebo **single-domain** (softplus.firma.cz). Připravte jej před termínem instalace.

Potřebujete poradit s přípravou?

info@softplus.cz